AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Perguntas & Respostas

Instalação do ADAPTEC ASPI Driver

1. Insira o CD do Perfil de Cor (Perfil ICC) na unidade de CDROM
2. Verique através do Windows Explorer a existência da pasta ***ASPI Driver***, e posteriormente do arquivo ***aspi_471a2.exe***.
3. Caso contrario clique aqui para baixar o arquivo diretamente do site do fabricante.
4. Ao executar o arquivo, o mesmo solicitará a pasta na qual deverá ser efetuada a descompactação, neste caso não iremos alterar a pasta, com isto devemos clicar em **Unzip** para iniciar a descompactação.



5. Ao termino da descompactação iremos receber uma informação que 25 arquivos foram descompactados e pressionamos o botão **OK** para fechar o descompactador.
6. Agora que já estamos com o ASPI Driver descompactador, iremos efetuar os procedimentos de instalação conforme o sistema operacional utilizado.

Procedimentos de Instalação para Windows 98, NT 4.0, ME and 2000

1. Navegue através do Windows Explorer até a pasta \adaptec\aspi que foi criada após a descompactação.
2. Ao executarmos o arquivo aspiinst.exe será mostrada a figura abaixo e iremos clicar em **Install** e em seguida em **Reboot** para finalizar a instalação.

Procedimentos de Instalação para Windows XP

1. Navegue através do Prompt do MS-DOS até a pasta \adaptec\aspi que foi criada após a descompactação.
2. Antes de iniciar a instalação do ASPI Driver devemos saber qual a arquitetura que esta sendo utilizada no computador.
   - Computadores que utilizam processador como Intel Pentium I/II/III/IV,Celeron ou AMD Athlon, Sempron, a arquitetura é 32 Bits
   - Computadores que utilizam processador como Intel Itanium ou AMD Athlon 64, Turion 64,

a arquitetura é 64 Bits

- *Caso o processador do seu computador não esteja relacionado acima, por favor entrar em contato com o fornecedor do computador para obter maiores informações antes de continuar a instalação.*

3. Agora que já se sabe qual a arquitetura do processador iniciaremos a instalação do ASPI Driver.
4. Para efetuar a instalação do ASPI Driver em computador com arquitetura **32 Bits**, devemos clicar em Iniciar -> Executar e digitar " C:\adaptec\aspi\install.bat **XP32** "
4. Para efetuar a instalação do ASPI Driver em computador com arquitetura **64 Bits**, devemos clicar em Iniciar -> Executar e digitar " C:\adaptec\aspi\install.bat **XP64** "

Clique aqui para entrar em contato com nosso Depto. de Suporte para obter mais informações ou se preferir, ligue para (11) 3829-7700.

Fechar